

**ΔΙΑ
ΔΙΚ
ΑΣΙ
Α Ε
ΜΦΑ
ΝΙΣ
ΗΣ
ΦΙΛ
Μ**

1

Ξεπλένουμε το φιλμ με νερό 1'-10' χωρίς ανάδευση [18-23 βαθμούς Κελσίου].

2

Ρίχνουμε τον εμφανιστή στο τανκ [300ml για κάθε φιλμ]. Κάθε φιλμ έχει συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης. Αναδεύουμε το φιλμ κάθε 30".

3

Ξεπλένουμε το φιλμ με το Stop Bath [1 κουταλιά της σούπας ξύδι / 500ml νερού].

4

Ξεπλένουμε με νερό 1'-2'.

5

Ρίχνουμε το στερεωτή στο τανκ, αναδεύουμε περιοδικά κάθε 1' [1-2 αναποδογυρίσματα] για 5' το T-MAX 100 ή για 10' T-MAX 400.

6

Ξεπλένουμε με άφθονο νερό [γεμίζουμε το τανκ με νερό και αναδεύουμε διαδοχικά για 6 συνεχόμενες φορές αλλάζοντας νερό] για 7'-10'.

7

Γεμίζουμε το τανκ με νερό και ρίχνουμε 2-3 σταγόνες Wetting Agent και το αφήνουμε χωρίς ανάδευση για 2'-3'.

8

Με προσοχή βγάζουμε το φιλμ από το τανκ και το κρεμάμε να στεγνώσει βάζοντας 2 μανταλάκια στην άκρη του φιλμ.